

Pose d'une sonde urinaire lors d'une intervention SMUR

25 mai 1999

Définition

Introduction d'une sonde vésicale à ballonnet par l'urètre

Personnes autorisées

- Médecin SMUR
- Interne, externe, stagiaire CAMU
- Infirmier (décret du 15 mars 1993, art. 4 et 6)

Objectif

Vidanger la vessie par une dérivation stérile des urines

Indications

- Globe vésical
- Brûlure dans la région périnéale et pelvienne

Matériel

- Matériel pour lavage antiseptique des mains (gants d'examen et gants stériles)
- Compresses stériles
- Champ de soins stérile
- Bétadine
- Xylocaine gel urétral
- Sonde urinaire
- Seringue de 10 ml

- Aiguille
- Ampoule de 10 ml d'eau pour préparations injectables
- Collecteur d'urines stérile

Procédure

La pose de sonde urinaire nécessite un aide opérateur qui passe le matériel stérile

- Se laver les mains et enfiler des gants d'examen
- Réaliser une petite toilette si le patient est souillé (avec le matériel personnel du patient ou des compresses imbibées de sérum physiologique) puis changer de gants
- Effectuer l'antisepsie de la zone génitale à l'aide de compresses imbibées de bétadine, de haut en bas
- *Chez l'homme*: extérieur de la verge - > prépuce - > méat (laisser une compresse autour du gland)
- *Chez la femme*: grandes lèvres - > petites lèvres - > méat (laisser une compresse à l'entrée du vagin)
- Se laver les mains et enfiler des gants stériles
- Disposer le petit champ stérile
- Remplir la seringue de 10 ml d'EPPI la disposer sur le champ
- Connecter la sonde au collecteur et l'enduire de xylocaïne
- Retirer la compresse laissée en place
- Introduire la sonde dans le méat jusqu'à l'obtention d'urines dans le tuyau du collecteur
- Injecter les 10 ml d'EPPI dans l'orifice de gonflage du ballonnet
- Tirer légèrement sur la sonde pour positionner le ballonnet

Nota:

En cas d'échec de la pose, toute nouvelle tentative se fera avec une nouvelle sonde.